Thunderbird 45.4.0 SMTP AUTH 認証設定方法



ご利用いただいているアドレスの上で右クリックをし、「設定」を選択してください。

送信(SMTP)サーバを選択してくだ	アカウント設定		
送信(SMTP)サーバを選択してくだ さい。 画面右側にある「編集」を選択して ください。	a test@ve.cat-v.ne.jp サーバ設定 送信控えと特別なフォルダ 編集とアドレス入力 迷惑メール ディスク領域 開対確認 セキュリティ a □ーカルフォルダ 迷惑メール ディスク領域 送信 (SMTP)サーバ	送信 (SMTP) サーパの設定 複数の差出人情報を管理している場合、使用する送信 (SMTP) サーバをごのリストから選択できます。[既定の サーバを使用する] を選択すると、このリストの既定のサーバを使用します。 test@ve.cat-v.ne.jp - mx.cat-v.ne.jp (既定) 通加(D) 編集(E)	
			削除(<u>M</u>) 既定値に設定(<u>I</u>)
		選択したサーバの詳細: 説明: <なし> サーバ名: mx.cat-v.ne.jp ポート: 587 ユーザ名: test@ve.cat-v.ne.jp 認証方式: 暗号化されたパスワート認証 接続の保護: なし	
	アカラノド強F(<u>Δ</u>) *	ОК	キャンセル

Thunderbird 45.4.0 SMTP AUTH 認証設定方法

Thunderbird 4	5.4.0	
送信 (SMTP) サーバ		● サーバ名 (S)の項目に「mx.cat-
設定		v.ne.jp」と入力してください。
說明(<u>D</u>):		ポート番号(P)には「587」と入力し
サーバ名(<u>s</u>):	mx.cat-v.ne.jp	
ポート番号(P):	587 🔄 既定値: 587	認証方式(I)は「平分のパスワード認 証(安全でない)」を選択してくださ
セキュリティと認	SIE	N.
接続の保護(<u>N</u>):	[なし ・	ユーザ名 (M)にはご利用いただいて
認証方式(<u>1</u>):	平文のパスワード認証(安全でない) 🔹	いるメールアドレスを入力してくだ
ユーザ名(<u>M</u>):	test@ve.cat-v.ne.jp	GV.º
	OK キャンセル	変更が終わりましたら「OK」を押し て頂き「送信(SMTP)サーバ」の画面 を閉じてください。



※初回メール送信時にパスワードを求められることがございます。その際はユーザー情報通知書に記載されているパスワードを入力してください(お客様でパスワードを変更 されている場合は変更後のパスワードを入力してください)